

Procedimentos para Instalação do Sisloc (Estação de Trabalho)

versão 2018.2

Junho



+55 31 **3269.6600**
+55 11 **3508.8600**

 Rua Sergipe, 1087, 5º, 6º e 7º andar.
Belo Horizonte - MG, CEP 30130-171

www.sisloc.com

Sumário:

1. Informações Gerais	3
2. Etapa 1: Instalação do Sisloc	4
Passo a passo	4
3. Etapa 2: Configurando acesso ao banco de dados.....	9
4. Primeiro acesso Sisloc	13

ATENÇÃO

Esta instalação é exclusivamente para Sisloc 2 Camadas, portanto certifique-se que a sua empresa realmente utiliza este modelo.

Caso não tenha alguma dúvida sobre essa informação, entre em contato com a equipe Sisloc, que lhe auxiliaremos.



+55 31 3269.6600
+55 11 3508.8600

 Rua Sergipe, 1087, 5º, 6º e 7º andar.
Belo Horizonte - MG, CEP 30130-171

www.sisloc.com

1. Informações Gerais

Os procedimentos deste manual mostram um exemplo de uma instalação padrão do Sisloc em uma máquina que é estação de trabalho, e, diferenças podem ocorrer de acordo com a configuração de cada máquina.

Para instalar uma estação de trabalho é necessário que a instalação do Servidor já tenha sido efetuada e esteja funcionando corretamente.

Esta instalação consiste em 3 etapas:

1. Instalação do Sisloc;
2. Configuração do acesso ao banco de dados;
3. Primeiro acesso ao Sisloc.

Leia todas as informações e siga todos os passos. Isto garantirá a correta configuração e instalação do Sisloc em uma estação de trabalho.

VAMOS INICIAR!

A Sisloc não se responsabiliza por perda de dados ou problemas decorrentes desta instalação quando a mesma não for efetuada por profissionais da própria Sisloc Softwares.



+55 31 3269.6600
+55 11 3508.8600

 Rua Sergipe, 1087, 5º, 6º e 7º andar.
Belo Horizonte - MG, CEP 30130-171


www.sisloc.com

2. Etapa 1: Instalação do Sisloc

Execute exatamente os passos descritos abaixo para realizar a instalação.

Passo a passo

2.1. Acesse o endereço: <http://www.sisloc.com> e clique no menu Atendimento ao cliente.




2.2. Efetue o login da autenticação, clicando em entrar e depois preenchendo os dados de usuário e senha.
Obs.: O usuário e senha são os mesmos utilizados para acessar as solicitações de atendimento.




+55 31 3269.6600
+55 11 3508.8600

Rua Sergipe, 1087, 5º, 6º e 7º andar.
Belo Horizonte - MG, CEP 30130-171

www.sisloc.com



2.3. Depois de autenticado, acesse no menu a opção "Instalação Sisloc".



2.4. Clique sobre o link "Instalador do Sisloc" para que o arquivo seja salvo em seu computador.

Área do Cliente / Perguntas Frequentes / Instalações e Atualizações

Instalação Sisloc

Software de Gerenciamento de Locação de Máquinas e Equipamentos para a Indústria e Construção Civil. Deve ser instalado em todas as máquinas que forem utilizar o Sisloc.

A instalação do Sisloc funciona para os sistemas operacionais: Windows XP, 2000, Vista, 7, 8, 2003 Server e 2008 Server.

Fazer o download de um dos seguintes arquivos:

- **Instalador do Sisloc** (indicado para estação de trabalho) ←
- Instalador do Sisloc + SQL Server 2014 (indicado para o servidor)

Após o download, execute o arquivo e siga os passos da instalação. Ao iniciar a execução dos arquivos escolha a opção "**Servidor**" para instalar na máquina servidora e "**Cliente**" para as demais máquinas.

Os instaladores já possuem os programas necessários para o funcionamento do Sisloc que são:

- Microsoft .NET Framework 4.0 ou superior e
- Microsoft SQL Server 2008/2014

Em caso de dúvida, favor entrar em contato com o Atendimento ao Cliente Sisloc por meio dos telefones: (31) 3269-6600 (11) 3508-8600 (71) 3512-0023 (51) 3103-0080.




+55 31 3269.6600
+55 11 3508.8600


Rua Sergipe, 1087, 5º, 6º e 7º andar.
Belo Horizonte - MG, CEP 30130-171

www.sisloc.com

2.5. Depois de baixado execute, como administrador, o arquivo SislocSetup.exe:



2.6. Será aberta a tela do assistente de instalação do Sisloc. Para iniciar o processo é recomendado fechar todos os outros aplicativos que estão sendo executados no momento. Selecione a opção "Cliente" e clique em "Avançar".




+55 31 3269.6600
+55 11 3508.8600


Rua Sergipe, 1087, 5º, 6º e 7º andar.
Belo Horizonte - MG, CEP 30130-171

www.sisloc.com

- 2.7. Será indicada a opção de criar, na "Área de Trabalho" do Windows, atalho de inicialização do Sisloc. Recomenda-se permitir a criação para facilitar o acesso ao sistema.



- 2.8. Neste próximo passo é listado um resumo do local de destino de instalação do Sisloc, o tipo de instalação e os componentes selecionados para instalação. Após conferência clique em "Instalar" para iniciar o processo.




+55 31 3269.6600
+55 11 3508.8600


Rua Sergipe, 1087, 5º, 6º e 7º andar.
Belo Horizonte - MG, CEP 30130-171

www.sisloc.com

2.9. Instalação processando.



2.10. Quando terminar a instalação será exibida a tela abaixo. Clique em "Concluir" e deixe a opção "Executar ODBC Config" marcada.




+55 31 3269.6600
+55 11 3508.8600

Rua Sergipe, 1087, 5º, 6º e 7º andar.
Belo Horizonte - MG, CEP 30130-171


www.sisloc.com

3. Etapa 2: Configurando acesso ao banco de dados

- 3.1. A ferramenta "ODBC Config" será executada. Neste passo deverá ser configurado o acesso ao banco de dados que está no servidor.



Obs.: Esta ferramenta pode ser acessada também na pasta de instalação do Sisloc (conforme mostrado na figura abaixo). Em alguns casos pode ser necessário "Executar como administrador" (clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo e selecione a opção "Executar como administrador").




+55 31 3269.6600
+55 11 3508.8600

Rua Sergipe, 1087, 5º, 6º e 7º andar.
Belo Horizonte - MG, CEP 30130-171

www.sisloc.com

- 3.2. Para configurar o acesso à base de dados no campo "CONFIGURAR" selecione a opção "Dados", no campo "TIPO" selecione "Msde", em "NOME" coloque o nome do banco de dados (o padrão do Sisloc é o DBSISLOC) e, por fim, no campo "SERVIDOR" informe o nome da máquina servidor onde o Sisloc foi instalado. Clique no botão "Configurar" para executar a configuração.



OBS.: O nome do servidor deve ser consultado com o setor de TI da empresa.




+55 31 3269.6600
+55 11 3508.8600


Rua Sergipe, 1087, 5º, 6º e 7º andar.
Belo Horizonte - MG, CEP 30130-171

www.sisloc.com

Configuração de acesso a várias bases de dados. Caso a sua empresa não acesse mais de uma base de dados pode ir direto para o tópico 4, não precisa executar os passos abaixo.

- 3.3. Configuração de acesso às várias bases: altere o campo "CONFIGURAR" para ALIAS, e informe no campo "CAMINHO" o diretório e arquivo onde está a *base de dados Alias* (pergunte ao administrador da rede). Você poderá clicar no botão  para selecionar a base de dados ou escrever diretamente o caminho. Normalmente a *base de dados Alias* fica na pasta Dados do seu servidor: \\(nome do servidor) \dados\Alias.mdb.

Obs.: Lembre-se que para configurar a fonte de dados, o SQL Express 2014 tem que estar instalado e configurado.




- 3.4. Selecione o arquivo, clique em "Abrir".
- 3.5. Clique em "Configurar" na tela do ODBC Config.



+55 31 3269.6600
+55 11 3508.8600

Rua Sergipe, 1087, 5º, 6º e 7º andar.
Belo Horizonte - MG, CEP 30130-171

www.sisloc.com



3.6. Para testar a configuração clique no botão "Testar".

3.7. Instalação finalizada, o sistema Sisloc estará pronto para ser utilizado.

Obs.: Caso o teste não dê certo, execute o ODBC Config clicando com o botão direito sobre o arquivo e selecione a opção "Executar como administrador".



+55 31 3269.6600
+55 11 3508.8600

Rua Sergipe, 1087, 5º, 6º e 7º andar.
Belo Horizonte - MG, CEP 30130-171

www.sisloc.com

4. Primeiro acesso Sisloc

Depois de efetuar a instalação do Sisloc, **caso não tenha configurado o "Alias"** (utilização de mais de um banco de dados) é necessário configurar o nome do servidor e do Banco de dados a ser acessado. Para isso, faça o acesso ao sistema e a seguinte tela será apresentada:

Obs.: Esta configuração é feita apenas no primeiro acesso da máquina ao Sisloc.



4.1. No campo "Servidor" informe o nome da máquina servidor (primeiro espaço) e em BD (segundo espaço) o nome do banco de dados criado durante a instalação (o padrão é dbsisloc).

4.2. Clique em "OK".

4.3. Efetue o Login e veja se o Sisloc irá abrir normalmente.

Processo de instalação de uma estação de trabalho finalizado. Repita estes passos em todas as máquinas estações da rede que utilizam o Sisloc.



+55 31 3269.6600
+55 11 3508.8600

Rua Sergipe, 1087, 5º, 6º e 7º andar.
Belo Horizonte - MG, CEP 30130-171

www.sisloc.com