Procedimentos para Instalação do Sisloc

(Estação de Trabalho)

versão 2017.10



+ 55 31 3269.6600
+ 55 11 3508.8600





Sumário:

1. Informações Gerais	3
2. Etapa 1: Instalação do Sisloc	4
Passo a passo	4
3. Etapa 2: Configurando acesso ao banco de dados	9
4. Primeiro acesso Sisloc	. 13







1. Informações Gerais

Os procedimentos deste manual mostram um exemplo de uma instalação padrão do Sisloc em uma máquina que é estação de trabalho, e, diferenças podem ocorrer de acordo com a configuração de cada máquina.

Para instalar uma estação de trabalho é necessário que a instalação do Servidor já tenha sido efetuada e esteja funcionando corretamente.

Esta instalação consiste em 3 etapas:

- 1. Instalação do Sisloc;
- 2. Configuração do acesso ao banco de dados;
- 3. Primeiro acesso ao Sisloc.

Leia todas as informações e siga todos os passos. Isto garantirá a correta configuração e instalação do Sisloc em uma estação de trabalho.

VAMOS INICIAR!

A Sisloc não se responsabiliza por perda de dados ou problemas decorrentes desta instalação guando a mesma não for efetuada por profissionais da própria Sisloc Softwares.



📞 + 55 31 **3269.6600** + 55 11 3508.8600





2. Etapa 1: Instalação do Sisloc

Execute exatamente os passos descritos abaixo para realizar a instalação.

Passo a passo

2.1.	Acesse	0	endereço:	http://www.sisloc.	<u>com</u>	е	cliqu	e no	o men	u Atendime	nto a	o cli	iente.
	$\leftrightarrow \ \Rightarrow \ C$	🔒 Segi	uro https://sisloc.com										
	Apps												
				Fale Conosco 🐧 31 3269	9 6600 🖇	G 31 9	9988 0863	🖂 come	ercial@sisloc.c	om.br 👩 🧿	4		
			sisloc	НОМЕ	QUEM SC	OMOS	SOLUÇÕES	ATUAÇÃO	EaD BLOG	ATENDIMENTO AO CLIENTE	CONTATO	Q	

2.2. Efetue o login da autenticação, clicando em entrar e depois preenchendo os dados de usuário e senha. Obs.: O usuário e senha são os mesmos utilizados para acessar as solicitações de atendimento.









		ENVIAR SOLICITAÇÃO MINHAS SOLICITAÇÕES ENTRAR
SISIOC INSTRUÇÕES INSTA	Entrar em Sisloc Softwares	NUAL ACESSO REMOTO PERGUNTAS FREQUENTES
	Email	Itendimento ao Cliente
Digite a sua dúvida no campo de	Senha	Q
Autorenamento	Permanecer conectado	
	Entrar	
Noticias	Cancelar	
Noticids –	Esqueci minha senha	
Por que está na hora de tra software de gestão?		
Ainda está na dúvida entre ut um software de gestão para e esse post! :D	ilizar planilhas ou adquinr sua locadora? Então, leia	screva-se agora em nossos cursos on-line!
Leia mais		Itamente gratuito: Aprovente:

2.3. Depois de autenticado, acesse no menu a opção "Instalação Sisloc".

				ENVIAR SOLICITAÇÃ	0 MINHAS SOLICITAÇ	ÕES Equipe de Atend 🗸
sisloc	INSTRUÇÕES	INSTALAÇÃO SISLOC	SISLOC EM MINUTOS	NOTÍCIAS MANUAL	ACESSO REMOTO	PERGUNTAS FREQUENTES
		Au	toatendimento	Ate	ndimenta	o ao Cliente
	Digite a sua dúvida no campo de Autoatendimento		igite sua dúvida aqui			Q
sisloc						

2.4. Clique sobre o link "Instalador do Sisloc" para que o arquivo seja salvo em seu computador.

1	vrea do Cliente / Perguntas Frequentes / Instalações e Atualizações
	Instalação Sisloc
	Software de Gerenciamento de Locação de Máquinas e Equipamentos para a Indústría e Construção Civil. Deve ser instalado em todas as máquinas que forem utilizar o Sisloc.
	A instalação do Sisloc funciona para os sistemas operacionais: Windows XP, 2000, Vista, 7, 8, 2003 Server e 2008 Server.
	Fazer o download de um dos seguintes arquivos:
	Instalador do Sisloc (indicado para estação de trabalho) Instalador do Sisloc + SQL Server 2014 (indicado para o servidor)
	Após o download, execute o arquivo e siga os passos da instalação. Ao iniciar a execução dos arquivos escolha a opção "Servidor " para instalar na máquina servidora e "Cliente " para as demais máquinas.
	Os instaladores já possuem os programas necessários para o funcionamento do Sisloc que são:
	Microsoft .NET Framework 4.0 ou superior e Microsoft SQL Server 2008/2014
	Em caso de dúvida, favor entrar em contato com o Atendimento ao Cliente Sisloc por meio dos telefones: (31) 3269- 6600 (11) 3508-8600 (71) 3512-0023 (51) 3103-0080.



+ 55 31 3269.6600
+ 55 11 3508.8600





2.5. Depois de baixado execute, como administrador, o arquivo SislocSetup.exe:



2.6. Será aberta a tela do assistente de instalação do Sisloc. Para iniciar o processo é recomendado fechar todos os outros aplicativos que estão sendo executados no momento. Selecione a opção "Cliente" e clique em "Avançar".

j- Sisloc 16.3 - Programa de Instalação	
Selecionar Componentes Quais componentes devem ser instalados?	
Selecione os componentes que você quer instalar; desmarque os compo você não quer instalar. Clique em Avançar quando estiver pronto para o	onentes que continuar.
Cliente	-
Servidor Cliente	100,6 MB 117,2 MB
 Nota Fiscal Eletrônica Microsoft .NET Framework (Windows 7 já possui este recurso.) 	4,7 MB
A seleção atual requer pelo menos 117,8 MB de espaço em disco.	
Avançar	> Cancelar







2.7. Será indicada a opção de criar, na "Área de Trabalho" do Windows, atalho de inicialização do Sisloc. Recomenda-se permitir a criação para facilitar o acesso ao sistema.



2.8. Neste próximo passo é listado um resumo do local de destino de instalação do Sisloc, o tipo de instalação e os componentes selecionados para instalação. Após conferência clique em "Instalar" para iniciar o processo.

📳 Sisloc 16.3 - Programa de Instalação	×
Pronto para Instalar O Programa de Instalação está pronto para começar a instalação de Sisloc 16.3 no seu computador.	
Clique Instalar para iniciar a instalação, ou clique em Voltar se você quer revisar ou alterar alguma configuração.	
Tipo de Instalação: Cliente Componentes selecionados: Cliente	*
Ícones adicionais: Ícones adicionais: Criar um ícone na Área de Trabalho	Ŧ
<	
< <u>V</u> oltar <u>I</u> nstalar Ca	ancelar



+ 55 31 3269.6600
+ 55 11 3508.8600





2.9. Instalação processando.



2.10. Quando terminar a instalação será exibida a tela abaixo. Clique em "Concluir" e deixe a opção "Executar ODBC Config" marcada.

Bisloc 16.3 - Programa de Ir	nstalação
ISISIOC 10.3 - Programa de In Sisloc *	Finalizando o Assistente de Instalação de Sisloc 16.3 O Programa de Instalação terminou de instalar Sisloc 16.3 no seu computador. O programa pode ser iniciado dicando nos ícones instalados. Clique em Concluir para sair do Programa de Instalação. Executar ODBC Config
	Conduir



L + 55 31 **3269.6600** + 55 11 3508.8600





3. Etapa 2: Configurando acesso ao banco de dados

A ferramenta "ODBC Config" será executada. Neste passo deverá ser configurado o acesso ao 3.1. banco de dados que está no servidor.

SISLOC [Configur	ISLOC [Configuração fonte de dados 3.2]					
ALIAS	DBSISLOC;FINANCAS					
DESCRIÇÃO	BASE DE DADOS SISLOC					
CONFIGURAR	DADOS					
TIPO	Msde NOME DBSISLOC					
SERVIDOR	SERVIDOR					
		_				
	Configurar 🖌 🖌 Testar 🖉 🧵 Eechar					

Obs.: Esta ferramenta pode ser acessada também na pasta de instalação do Sisloc (conforme mostrado na figura abaixo). Em alguns casos necessário "Executar pode ser como administrador" (clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo e selecione a opção "Executar como administrador").

Sisloc R Desinstalar Sisloc	Computador
ODBC Config	Painel de Controle
Sisloc Update	Dispositivos e Impressoras
Sisloc VNC Sisloc	Programas Padrão
SQL Express	Ajuda e Suporte
	Sequence de Windows
Voltar	segurança do windows
Pesquisar programas e arquivos 🛛 😰	Fazer logott









3.2. Para configurar o acesso à base de dados no campo "CONFIGURAR" selecione a opção "Dados", no campo "TIPO" selecione "Msde", em "NOME" coloque o nome do banco de dados (o padrão do Sisloc é o DBSISLOC) e, por fim, no campo "SERVIDOR" informe o nome da máquina servidor onde o Sisloc foi instalado. Clique no botão "Configurar" para executar a configuração.

SISLOC [Configur	ação fonte de dados 3.2] 🛛 🗶	
ALIAS	DBSISLOC;FINANCAS	
DESCRIÇÃO	BASE DE DADOS SISLOC	
CONFIGURAR	DADOS	
TIPO	Msde NOME DBSISLOC	
SERVIDOR	sqlteste-sisloc	
Conectando com Conectando com Configuração de I Informação Co	DBSISLOC [OK] FINANCAS [OK] fonte de dados efetuada com sucesso.	
<u>✓ (</u>	Configurar 🖌 🖌 📝 Eechar	

OBS.: O nome do servidor deve ser consultado com o setor de TI da empresa.







Configuração de acesso a várias bases de dados. Caso a sua empresa não acesse mais de uma base de dados pode ir direto para o tópico 4, não precisa executar os passos abaixo.

3.3. Configuração de acesso às várias bases: altere o campo "CONFIGURAR" para ALIAS, e informe no campo "CAMINHO" o diretório e arquivo onde está a base de dados Alias (pergunte ao administrador da rede). Você poderá clicar no botão escrever diretamente o caminho. Normalmente a base dados Alias fica na pasta Dados do seu servidor: \\(nome do servidor) \dados\Alias.mdb.

Obs.: Lembre-se que para configurar a fonte de dados, o SQL Express 2014 tem que estar instalado e configurado.

	SISLOC [Configur	ação fonte de dados 3.2]		×	
	ALIAS	ALIAS			
	DESCRIÇÃO	BANCO DE ALIAS			
	CONFIGURAR	ALIAS 💌	Fonte de dado:	s de Sistema 💌	
	TIPO	Access			
	CAMINHO	\\servidor\dados\alias.mdt)	0 100	
🥝 Selecione a base d	le dados				×
💮 🖗 🕨 🖛	ede 🔻 servidor 👻	dados 🔻	🔻 🛂 Pe	squisar dados	
Organizar 👻 No	va pasta			:::: ·	- 🔳 🔞
	Nome	*		Data de modifica	ç Tipo
Computador Disco Local (Disco Local (Desenvolvim Publica (\\Se Fun (\\Servid Integracao (\ fabrica (\\net	C:) D:) eentc ervid lor) (\Ser t) (S:	ncos Is		09/01/2012 16:24 13/01/2012 14:44	Pasta de a Microsoft
🗣 Rede	- •				Þ
	Nome: servido	\dados\alias	▼ Bas	e de Dados MS Acce	ess ▼ Cancelar

- 3.4. Selecione o arquivo, clique em "Abrir".
- 3.5. Clique em "Configurar" na tela do ODBC Config.







SISLOC [Configuração fonte de dados 3.2]	
ALIAS	ALIAS
DESCRIÇÃO	BANCO DE ALIAS
CONFIGURAR	ALIAS Fonte de dados de Sistema
TIPO	Access
C Informação	×
	nfiguração de fonte de dados efetuada com sucesso.
	ОК
<u> </u>	Configurar 🖌 🖌 👖 Eechar

- 3.6. Para testar a configuração clique no botão "Testar".
- 3.7. Instalação finalizada, o sistema Sisloc estará pronto para ser utilizado.

Obs.: Caso o teste não dê certo, execute o ODBC Config clicando com o botão direito sobre o arquivo e selecione a opção "Executar como administrador".



C + 55 31 **3269.6600** + 55 11 3508.8600





4. Primeiro acesso Sisloc

Depois de efetuar a instalação do Sisloc, caso não tenha configurado o "Alias" (utilização de mais de um banco de dados) é necessário configurar o nome do servidor e do Banco de dados a ser acessado. Para isso, faça o acesso ao sistema e a seguinte tela será apresentada:

Obs.: Esta configuração é feita apenas no primeiro acesso da máquina ao Sisloc.



4.1. No campo "Servidor" informe o nome da máquina servidor (primeiro espaço) e em BD (segundo espaço) o nome do banco de dados criado durante a instalação (o padrão é dbsisloc).

4.2. Clique em "OK".

4.3. Efetue o Login e veja se o Sisloc irá abrir normalmente.

Processo de instalação de uma estação de trabalho finalizado. Repita estes passos em todas as máquinas estações da rede que utilizam o Sisloc.







