## Procedimentos para Atualização Sisloc

Rua Sergipe, 1087, 5°, 6° e 7° andar. Belo Horizonte - MG, CEP: 30130-171

comercial@sisloc.com.br





# Sumário:

1. Informações Gerais	. 3
2. Atualização de versão no servidor	. 3
Passo a passo	. 3
3. Atualização de Versão nas Demais Máquinas	10
Passo a passo	11

Rua Sergipe, 1087, 5°, 6° e 7° andar. Belo Horizonte - MG, CEP: 30130-171 comercial@sisloc.com.br +55 31 3269.6600 +55 11 3508.8600

### 1. Informações Gerais

Neste documento você vai entender como fará a atualização de seu sistema, através da prática proposta faremos um exemplo de uma atualização padrão, diferenças podem ocorrer de acordo com a configuração de sua máquina.

As novidades do produto são disponibilizadas na Internet, para que sua empresa possa utilizá-las você deverá executar os procedimentos abaixo para colocar a nova versão em funcionalimento.

Consulte no Manual Sisloc o calendário de versões do sistema, veja também a seção de News da versão e fique por dentro das funcionalidades que estão sendo liberadas.

#### VAMOS INICIAR!

### 2. Atualização de versão no servidor

Vamos iniciar a nossa atualização no servidor da empresa, você poderá observar na "Área de trabalho" do SERVIDOR o ícone de atalho para o aplicativo Sisloc Update, que tem como função realizar a atualização do Sisloc, baixando novos arquivos de versões e habilitando a base de dados para a nova versão.

#### ACOMPANHE OS PASSOS DESCRITOS ABAIXO, SEMPRE OS EXECUTANDO, PARA APRENDER COMO SERÁ REALIZADA ESSA ATUALIZAÇÃO!

#### Passo a passo

- 1. Você iniciará o processo clicando no ícone **Sisloc Update** para executar o assistente de atualização.
- 2. A tela do assistente será aberta, conforme mostra a imagem abaixo:

Rua Sergipe, 1087, 5°, 6° e 7° andar. Belo Horizonte - MG, CEP: 30130-171

comercial@sisloc.com.br







Nesta tela você poderá observar vários processos, vamos iniciar pelo 'Baixar última versão do SISLOC'.

1

De forma resumida, após clicar em "Baixar última versão do SISLOC", clique no botão "Baixar" da tela seguinte e basta seguir as instruções em tela clicando em "Avançar". Os passos a seguir explica detalhadamente cada um dos procedimentos necessários.

#### VOCÊ DEVE ESTAR SE PERGUNTANDO PARA O QUE SERVE O BOTÃO ANTERIOR, VAMOS ENTENDER:

O botão **Configurar parâmetros de atualização** será utilizado para configurar a pasta onde os arquivos de atualização serão copiados, normalmente esta configuração já foi realizada na primeira atualização do sistema, ou seja, nas próximas não será necessário alterá-la, exceto se esta pasta for modificada.

Caso seja necessário executar tal processo siga as intruções a partir do passo '11', depois de configurar volte ao passo '3'.

#### VAMOS FAZER O DOWNLOAD DA VERSÃO? SIGA OS PROCEDIMENTOS DO PRÓXIMO PASSO!

3. Para fazer o *download* de versão clique no botão **Baixar última versão do SISLOC** da tela do assistente, observe que a seguinte tela será exibida:

Rua Sergipe, 1087, 5°, 6° e 7° andar. Belo Horizonte - MG, CEP: 30130-171

comercial@sisloc.com.br





SislocUpdate 4.0 − sisloc	
8	
sisloc	Clique em baixar para iniciar o download.
www.SiSlOC.com	http://update.sisloc.com.br/sisloc
Baixar	
<u>8</u>	Baixar Voltar

4. O campo Endereço será o endeço web para atualização: <u>http://update.sisloc.com.br/sislocxxxx</u>, onde `xxxx' será o número da versão que deseja atualizar. Ex.: 12.09 -12 significa os dois últimos dígitos do ano corrente e 09 o mês de lançamento da versão. Clique no botão Baixar processar o *download*.

A partir daqui, a nova versão do sistema já estará disponível para você utilizar, porém é necessário que seu banco de dados seja atualizado também para que o Sisloc funcione corretamente.

#### CONTINUE SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA FINALIZAR A ATUALIZAÇÃO!

5. No próximo passo o assistente sugere a habilitação da nova versão baixada. Você também poderá acessar este processo através do botão **Atualizar banco de dados** do Sisloc Update.



Para habilitar a versão corrente é necessário que o Sisloc não esteja sendo utilizado por nenhum usuário no momento da atualização!

6. Selecione a base de dados que deseja habilitar e clique no botão Avançar para processar. Antes de executar o processo pode ser que apareçam outros avisos de atenção para o procedimento de atualização, você deve lê-los com atenção e, se estiver certo do processo, confirme-os até que a habilitação seja executada.

Rua Sergipe, 1087, 5°, 6° e 7° andar. Belo Horizonte - MG, CEP: 30130-171

comercial@sisloc.com.br





NÃO SE ESQUEÇA, O SUPORTE DA SISLOC ESTARÁ PREPARADO PARA ATENDÊ-LO EM CASO DE DÚVIDAS NO PROCESSO. ENTRE EM CONTATO!



**LEMBRE-SE:** Os números das versões estarão conforme a versão instalada na empresa. A informação mostrada na imagem acima é apenas um exemplo, a sua pode estar diferente!

 Caso a versão permaneça com o mesmo número (Ex.: 12.9.20 e 12.9.20) então não será necessário habilitar o banco de dados, o assistente mostrará a seguinte mensagem:





Neste caso clique no botão "Avançar" e efetue apenas a cópia dos arquivos, através do botão "Cópia" do assistente.



**LEMBRE-SE:** A cópia dos arquivos deve ser feita **sempre**, pois será este processo que irá atualizar os arquivos onde seu sistema está localizado!

 Depois que você habilitar a versão clique no botão Avançar. No próximo passo o assistente solicitará que os dados sejam copiados para as estações (aquelas que já estarão configuradas através do botão Configurar parâmetros de atualização do Sisloc Update).

Clique no botão **Copiar** para realizar a cópia.

Rua Sergipe, 1087, 5°, 6° e 7° andar. Belo Horizonte - MG, CEP: 30130-171

comercial@sisloc.com.br





SislocUpdate 4.0 - sislocB1308		3
*	Peça a todos os usuários para saírem do sistema antes de prosseguir.	
sisloc		
www.SISIOC.com		
Copiar		
<u>s</u>	<u>C</u> opiar <u>V</u> oltar	

9. Ao finalizar a cópia, seu sistema já estará atualização e disponível para utilização.



Os passos abaixo descritos devem ser utilizados apenas para os casos em que a pasta para cópia não esteja configurada, ou seja, casos em que o processo **Configurar parâmetros de atualização** deve ser executado!

10. O processo **Configurar parâmetros de atualização** do assistente será necessário para configurar a pasta onde os arquivos de atualização serão copiados no servidor. Clique nesse processo para selecionar a pasta.



📀 SislocUpdate 4.0 - sisloc		×
	guração ad Diretório	sisloc 🔹
Parâ	metros de o	conexão
CICLOC Ender	eço http	p://update.sisloc.com.br/sisloc
Usuár	io per	fil
Senha	***	******
Proxy		
www.SISIUC.com		
Configurar		
		<u>Avançar</u> <u>Voltar</u>

11. Acesse a aba "Diretórios" e selecione a pasta onde os arquivos serão copiados, para verificar se o caminho está correto clique no botão **Verificar**.

📀 SislocUpdate 4.0 - sisloc	×
	Configuração sisloc
	Download Diretórios
	Locais para serem atualizados
Sisloc	Adicionar Diretório C:\sisloc\SislocDeploy Diretórios Salvos VC:\sisloc\SislocDeploy
www.SISIOC.com	
Configurar	
VMY-5 1 A	🔍 Pesquisar) 📑 Excluir 🖉 🖋 Marcar/Desmarcar) 🥵 Verificar) 🍞 Adicionar
	<u>Avançar</u>



Pasta Atual:		
C:\sisloc\SislocDeplo	у	
a 🃗 sisle	oc	
	backup	
	Bancos	
⊳ 🛄	dados	
	data r	
	htmls	=
	log	-
	SislocDeploy	
⊳ 🌗	SQLExpress	
	_backup	-
Nova Pasta	OK Cancelar	

DEPOIS QUE VOCÊ ESCOLHER A PASTA CORRETA, VOLTE PARA O PASSO '3' E CONTINUE A ATUALIZAÇÃO!

### 3. Atualização de Versão nas Demais Máquinas

Depois da atualização da versão do sistema no servidor, as máquinas que também o utilizam e que fazem acesso ao mesmo banco de dados também devem ser atualizadas.

Você não precisa realizar o processo de atualização em cada máquina, poderá perceber que essa atualização ocorrerá automaticamente para os sistemas já configurados para tal ação dentro das configurações gerais do sistema, aba **Geral** no campo **Diretório servidor para carregar a versão**.

Aqueles sistemas que não possuírem tal configuração devem ser atualizados através dos processo **Configurar** e **Cópia** do assistente Sisloc Update.

Rua Sergipe, 1087, 5°, 6° e 7° andar. Belo Horizonte - MG, CEP: 30130-171

comercial@sisloc.com.br





#### Passo a passo

 No momento em que você acessar o sistema e escolher o banco de dados do servidor, caso o caminho para carregar a versão esteja correto e a versão do servidor esteja diferente da instalada na máquina, será exibida a mensagem lhe informando que a versão está desatualizada em relação ao servidor e confirmando a atualização:



 Se clicar no botão Sim a cópia dos arquivos de atualização do servidor para a estação (máquina utilizada) será executada.



3. Ao concluir tal cópia a versão já estará atualizada e pronta para ser utilizada. Se o caminho de atualização estiver incorreto, você verá a seguinte mensagem:





4. E o sistema não será atualizado, neste caso você pode acessar o banco de dados através do servidor (que já está atualizado) e alterar o caminho de carregamento da versão dentra das configurações gerais do sistema.



É importante lembrar que se o sistema da máquina não estiver atualizado não será possível abrir o banco de dados do servidor, pois o sistema indicará que as versões são incompatíveis. Neste caso será necessário acessar o banco de dados pelo servidor e efetuar a correção do caminho de carregamento da versão.



comercial@sisloc.com.br



